

Service Pack 2: Release Notes

OpticStudio 15.5 SP2 包含重要更新及效能改進。Zemax 研發團隊建議使用者盡快下載並使用新的 SP2。本次更新包含：

- CodeV 到 OpticStudio 轉換巨集更新到 v1.38 版，現在支援 ADX & ADY EDG 指令。
- 輸出資料到 Zemax Black Box 的工具現在可以更好的處理那些接近漸量的光線。
- 對於系統光欄 (System Stop) 距離物面很遠的系統，光線瞄準 (Ray Aiming) 的演算法有特別改進。
- 對小曲率半徑的鏡片 (例如球狀透鏡)，表面誤差的公差分析現在已經改進。
- 原本在非序列系統中使用 ZOS-API 的 SetDetectorNumber 方法 (method) 的問題，現在已經解決了。
- 使用 ZOS-API 中的 ClearDetectors 方法 (method) 現在更新為輸入探測器編號 (detector number)，然後另外新增一個 ClearDetectorObject 方法，須輸入探測器的物件編號 (object number)。
- 在 ZOS-API 中取得 Spot Diagram 資料時的語法單字有拼錯，現在已經更正。原本是 ZOSAPI.Analysis.Settings.Spot.Patens，現在正名為 ZOSAPI.Analysis.Settings.Spot.Patterns。

zemax.tw
taiwan@zemax.com

Zemax